


วิธีการตั้งค่า/ลบค่า Fixed IP & DNS


[Windows XP](#)[Windows Vista](#)[Windows 7](#)

สำหรับ Windows XP

1. ไปที่ Control Panel => Network Connection คลิกขวาตรงไอคอนที่มีการ Connect หลังจากนั้นเลือก Properties




2. เลือก Internet Protocol (TCP/IP)




3. หน้า Internet Protocol (TCP/IP) Properties จะแสดง 2 ตัวเลือก ระหว่าง Obtain an IP address automatically และ Use the following IP address

เลือกแบบ Obtain an IP address automatically และ ใส่ค่า DNS server ดังนี้



สำหรับ Windows Vista


1. ไปที่ Network Connections มุมล่างขวา ลองคลิกขวา แล้วเลือก "Network and Sharing Center"




2. ที่หน้าต่าง "Network and Sharing Center " เลือก "view status"



3. ที่หน้าต่าง "Wireless Network Connection" ให้เลือก "properties"




4. ในหน้าต่าง "Wireless Network Connection Properties" เลือก "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" และ คลิก "properties"




5. ที่หน้าต่าง "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" เลือก "Obtain an IP address automatically" และ ใส่ค่า DNS server เป็น 117.121.210.110

สำหรับ Windows 7


1. ไปที่ Network Connections มุมล่างขวา คลิกขวา แล้วเลือก "Open Network and Sharing Center"




2. ที่หน้าต่าง "Network and Sharing Center " เลือก "Wireless Network Connection"




3. ที่หน้าต่าง "Wireless Network Connection" ให้เลือก "properties"



4. ในหน้าต่าง "Wireless Network Connection Properties" เลือก "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" และ คลิก "properties"



5. ที่หน้าต่าง "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" เลือก "Obtain an IP address automatically" และ ใส่ค่า DNS server เป็น 117.121.210.110



6. ทดลองใช้งาน Internet อีกครั้ง